

## Synkronisering av høner og haner fra 18 uker til toppproduksjon.


### Få oversikt over bekkenåpning og CV.

Det er viktig å få oversikt på bekkenåpning, CV og fettreserver ved innsett av hønene. Dette har betydning for hvor mye kraftfôr du skal gi hønene. Bruk første uka til dette. Det er viktig med god kommunikasjon med oppaler for å få mest mulig informasjon om flokken. Besøk gjerne flokken i oppalet!

| Alder   | Bekkenåpning | Åpning i cm | Cv i %  |
|---------|--------------|-------------|---------|
| 18-20   | 1,5          | 1,5-2,5     | Under 8 |
| 20-21,5 | 2-2,5        | 3,8-4,2     | Under 7 |
| 22-26   | 3            | 5-6         | Under 7 |

### Veiing av høner og haner.

Høner og haner må veies 2-3 ganger i uka for å få god nok oversikt på CV- og vektutvikling. Veiing av dyr må gjøres likt hver gang og mange nok ganger i uka til å få pålitelige tall. Nøyaktig, likt og konsistent er tre gode ord å bruke når en skal vurdere resultater fra veiinga.



### Pass godt på hvor hanene spiser

Viktig at fôrings anlegg til hanene har riktig høyde i forhold til alder på hanene. Hvis hanelinja er for høy, vil de små hanene ikke få tak i kraftfôr og bli presset over i hønefôringsanlegget. Hvis fôring er for lav, vil hønene kunne spise der. Viktig at det ikke er mer enn 50mm fra toppen av rennekanten i hanelinja til topp-spile hønegrill for å hindre hanene å komme inn i høne foring.



Vurder utvikling av hanebein. Bildet viser eksempel på godt og dårlig utvikla bein.

### Hanefôringskoppene/renne

Ha i stålketting/fôrband i bunnen av hane koppen. Dette fører til at du holder hanene i hane koppen/renna og hindrer hanene i å spise i hønefôringsanlegget. Det er også viktig å passe på at du får fordelt kraftfôr jevnt i alle hane kopperne eller jevnt i hellerenna. Ha 7-8 haner pr hane kopp, eller 18 cm pr hane i rennefôring.



Bildet viser hanelinje med korrekt høyde. Viktig at hanelinja ikke er for høy. Da vil hanene trekke til hønefôrings anlegg.

### Kraftfôrtildeling til hønene.

Det er viktig at du justerer tilførsel av kraftfôr i renna slik at kraftfôret blir jevnt fordelt. Dette må gjøres i mørket slik at ingen høner kan spise ut av renna. Hvis du har renne som kan heises, kjøres kraftfôret inn i renna kvelden før og senkes ned i mørket. Når renna nesten er nede, settes lyset på. Dette fører til at dyra står rolig og spiser. Start fôrings anlegg når renna er nesten tom. La anlegget gå til dagtank og renne er tom.

Vær tilstede under fôring hver dag for å ha kontroll på hvordan fôring og dyr oppfører seg. Du kan ikke ha kontroll på flokken uten å observere fôring.

### God spredning av høner og haner.

